

BKT, Provtagningsinstruktion Salmonellakontroll slaktkyckling och kalkon

Sockprovtagning 2 par sockor

Provtagningsinstruktionen ska användas inom den obligatoriska salmonellakontrollen för slaktkyckling och slaktkalkon. Antal prover som anges är per flock/ djurutrymme.

DETTA BÖR FINNAS MED I UTSKICKET:

- 2 par tillklippta tubgasbitar i en plastpåse
- 1 par stövelskydd + 1 par skyddshandskar i en plastpåse
- 1 följesedel och provtagningsanvisning
- 2 plastpåsar + 1 påsklämma
- 1 returkuvert

INNAN DU BÖRJAR:

- Läs igenom hela instruktionen.
- I provtagningsutrustningen finns 2 par tillklippta tubgasbitar som ska användas för provtagning av golvet i flocken. De kallas för ”sockor” i texten som följer.
 - Ett par sockor utgör tillsammans ett poolat sockprov.
 - Sockorna fuktas i den påse de ligger med kranvatten från djurens stall (får inte vara klorerat).
- Märk proverna; detta är särskilt viktigt om prover från fler flockar skickas in samtidigt.
- Byt och sätt på dig skoskydd och skyddshandskar vid hygiengränsen. Först när du kommer in i flocken sätter du på dig det första paret sockor på fötterna.
- OBS Detta är en provtagning för att utröna om Salmonella förekommer i stallet varför utrymmet inte ska rengöras eller ströas innan provtagning.
- Var noga med att proverna bara ska representera djurutrymme inomhus när du provtar i flockar med tillgång till utevistelse.

PROVTAGNINGEN:

- Trä på tubgasen över skoskyddet på främre delen av foten, en på varje fot.
- Dela in stallet (yta inomhus) i två delar, inklusive spaltytor om stavarna är säkra att gå på, använd ett par sockor i varje del.
- Gå runt, ca 100 – 200 steg, så att provet representerar hela ytan i den delen. Vrid tubgasen 90° runt foten vart 25-50 steg (tre gånger per del) tills hela delen är provtagen.
- Byt sockor och upprepa proceduren i den andra delen. Alla delar av stallet som flocken haft tillgång till ska provtas. När alla sockorna är använda skall hela utrymmet ha provtagits.
 - Efter provtagningen läggs de smutsiga tubsockorna i plastpåsen.
 - **Var försiktig när du tar av sockorna från foten så att så lite fastnat material som möjligt lossnar från sockan. Sockan kan vändas ut och in för att undvika detta.**
 - Skicka in enbart tubgasbitarna INTE SKOSKYDDEN.
- Förslut påsen väl med påsklämman

EFTER PROVTAGNINGEN:

- Släng använda skyddshandskar och skyddssockor i lämpligt avfallskärl.
- Lägg den väl förslutna och märkta påsen i en ren plastpåse.
- Fyll i följesedeln.

BKT, Provtagningsinstruktion Salmonellakontroll slaktkyckling och kalkon

- Lägg plastpåsen med prover samt följesedel i returkuvertet.
- Posta kuvertet/kuverten samma dag som proven tas.
- Undvik att ta eller skicka in proverna på fredagar eller dag före helgdag eftersom proverna kan bli liggande på posten.
- SVA utför inte odling för Salmonella på prover där det gått mer 4 dygn efter provtagning.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Sockprovtagningen med två par sockor kan ersättas med ett par sockor och ett dammprov på 100 g som samlas upp från flera olika ställen i stallet från ytor med synlig dammförekomst. Alternativt kan fuktade dammdukar som tillhandahålls från SVA användas för uppsamling av damm från flera olika ställen i stallet. Varje svabb ska vara ordentligt täckt med damm på båda sidor. Kontakta SVA om du vill veta mer om denna alternativa provtagningsmetod samt beställa material.